

به نام خدا

جزوه فصل سوم فیزیک دهم تجربی (دما و گرما)

درجه سلسیوس یا سانتی گراد ($^{\circ}C$)

در این مقیاس که یکی از متداول ترین مقیاس های دما به شمار می رود و مبتنی بر دو نقطه ثابت، عدد صفر مختص دمایی است که در آن آب خالص در فشار جو متعارف (1 atm) شروع به یخ زدن می کند و عدد ۱۰۰ به دمای آب خالص در حال جوش در فشار جو متعارف اختصاص دارد. فاصله بین این دو به ۱۰۰ قسمت مساوی به نام درجه تقسیم شده است. معیار دماسنج سلسیوس را معمولاً با θ نشان می دهند.

کلوین (K)

در SI به جای سلسیوس، از یکای کلوین استفاده می شود. دما برحسب کلوین را معمولاً با T نشان می دهند. رابطه میان دما در مقیاس های سلسیوس و کلوین به صورت مقابل می باشد:

$$T = \theta + ۲۷۳$$

درجه فارنهایت ($^{\circ}F$)

رابطه میان دما در مقیاس های سلسیوس (θ) و فارنهایت (F) به صورت مقابل می باشد:

$$F = \frac{9}{5}\theta + ۳۲$$

سلسیوس و فارنهایت

رابطه بین تغییر دما در مقیاس های سلسیوس و فارنهایت به صورت مقابل است:

$$\Delta F = \frac{9}{5}\Delta\theta + ۳۲$$

انبساط طولی

اگر میله‌ای به طول اولیه L_1 را به اندازه ΔT گرم کنیم، به طول آن به اندازه ΔL افزوده شده و طول جدید میله به L_2 می‌رسد و تغییر طول و طول نهایی طول میله از رابطه‌های زیر به دست می‌آید:

$$\Delta L = \alpha L_1 \Delta T$$

$$L_2 = L_1 + \Delta L \Rightarrow L_2 = L_1 (1 + \alpha \Delta T)$$

به α ضریب انبساط طولی میله می‌گویند که به جنس میله بستگی دارد و یکای آن بر کلونین $(\frac{1}{K})$ یا بر درجه سلسیوس $(\frac{1}{^\circ C})$ است.

انبساط سطحی

اگر دمای ورقه‌ای به مساحت اولیه A_1 را به اندازه ΔT افزایش دهیم، به مساحت آن ΔA افزوده شده و داریم:

$$\Delta A = 2\alpha A_1 \Delta T$$

$$A_2 = A_1 (1 + 2\alpha \Delta T)$$

(در اینجا 2α ضریب انبساط سطحی ورقه است).

انبساط حجمی

اگر حجم اولیه جسم (جامد یا مایع) V_1 باشد و افزایش دمای آن ΔT باشد، جسم افزایش حجمی به اندازه ΔV پیدا کرده و به حجم V_2 می‌رسد. در این حالت رابطه تغییر حجم و حجم نهایی آن به صورت زیر است:

$$\Delta V = \beta V_1 \Delta T$$

$$V_T = V_1(1 + \beta \Delta T)$$

به β ضریب انبساط حجمی جامد یا مایع می‌گویند که یکای آن بر کلونین $(\frac{1}{K})$ یا بر درجه سلسیوس $(\frac{1}{^\circ C})$ است.

نکته: برای محاسبه تغییر چگالی از رابطه مقابل استفاده می‌کنیم:

$$\Delta \rho = -\beta \rho_1 \Delta T$$

نکته: برای محاسبه درصد تغییر حجم از رابطه مقابل استفاده می‌کنیم:

$$\text{تغییر حجم} = \frac{\Delta V}{V_1} \times 100 = \beta \Delta T \times 100$$

نکته: ضریب انبساط حجمی برای جامدها با تقریب مناسب $\beta \approx 3\alpha$ برابر ضریب انبساط طولی آن‌هاست.

$$\beta \approx 3\alpha$$

نکته: در یک ظرف پر از مایع، مایع پس از انبساط از ظرف سرریز می‌شود که به این حجم سرریز شده، **انبساط ظاهری** هم می‌گویند و از رابطه مقابل محاسبه می‌شود:

$$\Delta V_{\text{سرریز شده}} = \Delta V_{\text{مایع}} - \Delta V_{\text{ظرف}} = V_1(\beta - 3\alpha)\Delta T$$

ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه

ظرفیت گرمایی

اگر به جسمی با جرم m ، گرمای Q بدهیم و دمای جسم به اندازه ΔT تغییر کند، نسبت $\frac{Q}{\Delta T}$ را ظرفیت گرمایی می‌نامند.

بنابراین، یکای ظرفیت گرمایی در یکای SI برابر است با:

$$\frac{J}{K} \text{ یا } \frac{J}{^{\circ}C}$$

گرمای ویژه

ظرفیت گرمایی واحد جرم از اجسام را **گرمای ویژه** (c) می‌نامند.

مقدار گرمایی است که باید به یک کیلوگرم از جسم داده شود تا دمای آن **یک درجه سلسیوس** یا **یک کلوین** افزایش یابد.

یکای گرمای ویژه در SI:

$$\frac{J}{kg \cdot K} \text{ یا } \frac{J}{kg \cdot ^{\circ}C}$$

رابطه گرما

رابطه بین گرمای ویژه و ظرفیت گرمایی به صورت زیر است:

$$C = mc$$

بنابراین گرمایی که به یک جسم داده شده یا از آن گرفته شده، از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$Q = C\Delta T = mc\Delta T$$

تبادل گرمایی

هرگاه دو جسم با دمای متفاوت در تماس کامل با یکدیگر قرار گیرند، مبادله گرما بین آن‌ها تا زمانی ادامه می‌یابد که به **تبادل گرمایی** برسند.

در مسائل تبادل گرمایی، باید بدانیم:

- جسم **گرم تر** گرما از دست می‌دهد.
- جسم **سرد تر** گرما می‌گیرد.

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0$$

یا به صورت باز شده:

$$m_1 c_1 \Delta\theta_1 + m_2 c_2 \Delta\theta_2 + m_3 c_3 \Delta\theta_3 + \dots = 0$$

نکته: اگر در طی فرایند، **تغییر حالت** نداشته باشیم، از همین رابطه‌ها استفاده می‌کنیم.

نکته: برای مقایسه کمیت‌های دو جسم متناظر، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \frac{c_2}{c_1} \times \frac{\Delta\theta_2}{\Delta\theta_1}$$

نکته: در نمودار T بر حسب زمان t ، **آهنگ تبادل گرما** (P) برابر است با:

$$P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{mc\Delta T}{\Delta t}$$

نکته: در مسائل تعادل گرمایی دو یا چند جسم که به تعادل می‌رسند، باید:

۱. تمام اجسام شرکت‌کننده در تعادل را مشخص کنیم،
۲. جرم، دمای اولیه و گرمای ویژه هر کدام را بنویسیم،
۳. سپس معادله تعادل گرمایی را بنویسیم:

$$Q_1 + Q_2 + \dots = 0$$

تغییر حالت‌های ماده

انواع مختلف تغییر حالت‌ها عبارت‌اند از:

- ذوب: تبدیل جامد به مایع
- انجماد: تبدیل مایع به جامد

- تبخیر: تبدیل مایع به بخار
- میعان یا چگالش: تبدیل بخار به مایع
- تصعید: تبدیل مستقیم جامد به بخار
- چگالش بخار به جامد: تبدیل مستقیم بخار به جامد

ذوب

عمل ذوب، فرایندی گرماگیر است.

گرمای لازم برای ذوب جسم جامدی به جرم m و گرمای نهان ذوب L_F از رابطه زیر به دست می آید:

$$Q = mL_F$$

L_F گرمای نهان ذوب است که به جنس جسم بستگی دارد و یکای آن در SI برابر است با:

$$\frac{J}{kg}$$

انجماد

برای محاسبه گرما در هنگام انجماد مایعی به جرم m از رابطه روبهرو استفاده می کنیم:

$$Q = -mL_F$$

تبخیر

عمل تبخیر، فرایندی گرماگیر است.

گرمای لازم برای تبخیر مایعی به جرم m و گرمای نهان تبخیر L_V از رابطه زیر به دست می آید:

$$Q = mL_V$$

L_V گرمای نهان تبخیر هر مایع است که به جنس و دمای آن بستگی دارد و یکای آن در SI برابر است با:

$$\frac{J}{kg}$$

میعان

گرمایی که بخار هنگام تبدیل شدن به مایع از دست می‌دهد، برابر گرمایی است که مایع هنگام تبخیر می‌گیرد. در نتیجه، گرمای مربوط به میعان مقداری بخار به جرم m از رابطه روبه‌رو به دست می‌آید:

$$Q = -mL_v$$

روش‌های انتقال گرما

۱. رسانش گرمایی

۲. همرفت: همرفت به دو صورت رخ می‌دهد:

- همرفت طبیعی: مثل هوای بالای شوم‌فاژ یا جریان‌های باد ساحلی
- همرفت واداشته: مثل سیستم گرم‌کننده مرکزی در ساختمان‌ها

۳. تابش گرمایی